MIGRAZIONE OFFIS CLIENT 2026-1 to SERVER 2026-1

INSTALLAZIONE e MIGRAZIONE

FASE_1: Sicurezza

Prima della fase di installazione e migrazione eseguire i seguenti passi di sicurezza sul PC/Mac dove risiedono gli archivi della versione corrente

1 - chiudere l'applicazione client **OFFIS 2026.x** (per garantirsi che nessuno stia utilizzando gli archivi)
2 - eseguire una **copia di sicurezza dell'intera cartella** di lavoro su un supporto esterno
(**importantissimo** avere una copia di emergenza aggiornata)
3 - rinominare l'attuale cartella di lavoro **client** in (per esempio) "**offis_2026-1_old**"

importante1: procurarsi il "**Codice di Attivazione PREMIUM**" del pacchetto che già state utilizzando perchè verrà richiesto nella fase di migrazione

FASE_2: Installazione "Offis 2026-1" Server

4 - scaricare la versione di OFFIS desiderata e salvarla, ad esempio, sul proprio **desktop**

5 - scompattare il file scaricato (formato zip).

-ambiente win selezionare il file scaricato, cliccare il tasto destro e selezionare "Estrai tutto..."

-ambiente mac doppio click sul doc. della versione per mac e verrà creata la cartella di lavoro

Nota: Verrà creata la cartella "**offis_pro_2026-1_srv**" (esempio per OFFIS_PRO)

Nota:

All'interno della cartella sono presenti **4 archivi** con suffisso **fmp12** e le cartelle di appoggio utilizzate dal programma: **non spostare/cancellare/rinominare nulla del contenuto della cartella**

Nota1:

copiare la cartella "**offis_srv**" (che si trova nella cartella installata) nella cartella **"Documenti**"

INSTALLAZIONE sui Pc Win/Mac secondari

Sui **PC Win/Mac** che si collegheranno in remoto al **PC Win/Mac** principale installare solamente una copia della cartella "**offis_srv**" (l'originale si trova nella cartella installata sul **PC Win/Mac** principale) e collocarla obbligatoriamente nella cartella "**Documenti**" di ogni utente interessato all'utilizzo di OFFIS.

Importante: Non modificare nome e contenuti di questa cartella.

FASE_3: Migrazione (da eseguire SOLO dopo aver attivato la versione SERVER in modalità PREMIUM)

Questa fase consente di recuperare tutti i dati della versione **Client**

6 - aprire "**pra_start.fmp12**" della **nuova** cartella (es. "**offis_pro_2026-1_srv**")
7 - inserire i valori di login dell'utente server (con la nuova versione tutte le password sono resettate)

utente: server
password: server

8 - Appare la seguente schermata. Cliccare nel tab "**Salvataggio/Ripristino**"



09 - Selezionare la cartella di **OFFIS da ripristinare** cliccando sul pulsante 'Seleziona Cartella di OFFIS'

10 - Iniziare il recupero dei dati cliccando sul pulsante 'Ripristino Archivi'

Nota:

Se durante la fase di recupero degli archivi appare il seguente avviso:



Ignorare il messaggio e cliccare sul pulsante ‘OK’ per proseguire.

11 - Se state recuperando i dati da una versione 'PREMIUM' di offis apparirà la seguente richiesta che dovrete completare con l'inserimento del "**Codice di Attivazione PREMIUM**" (relativo al pacchetto di Offis che state recuperando):



12 - Al termine del ripristino appare il messaggio **"RIPRISTINO TERMINATO"** e verrà visualizzato nel browser l'esito dettagliato delle operazioni effettuate. Ora è possibile utilizzare **OFFIS** con i dati recuperati dalla versione precedente.

13 – Dopo una verifica dei dati, potete cestinare la **vecchia** cartella **"offis_2026-1_old**" per essere sicuri di non utilizzarla involontariamente. (Ovviamente avete una copia di sicurezza come indicato al **punto 2**)

Nota1:

ogni volta che si installa una nuova versione di **OFFIS** o si effettua un **aggiornamento** (come in questo caso) vengono resettate le **password** dei seguenti utenti **predefiniti**:

utente:	master	utente:	server
password:	master	password:	server

e **disabilitati** tutti gli utenti e/o collaboratori definiti nella tabella "**utenti/collaboratori**".

Per gli utenti e/o collaboratori già definiti è sufficiente andare nella tabella "**utenti/collaboratori**" e riattivarli nuovamente; in questo modo vengono "**resettate**" anche le password che saranno sostituite con quelle definite in tabella.

Nota2:

controllare ed eventualmente (se presenti) modificare gli automatismi per la partenza di Filemaker sul PC/Mac server (es. verificare che non venga aperto **pra_start** della vecchia versione)